




Configurazione manuale Bluetooth




Selezionare (mediante il tasto destro del mouse), l'icona del Bluetooth




Selezionare **“Aggiungi un dispositivo”**.




Selezionare **“LOGIC”**.




Inserire nella casella “MM” (in maiuscolo).




Apparirà questo messaggio, proseguire con “Chiudi”.




Selezionare (mediante il tasto destro del mouse), l'icona del Bluetooth, per impostare le proprietà della periferica.




Selezionare “Mostra dispositivi Bluetooth”.




Apparirà questo menù, selezionare (mediante il tasto destro del mouse) “LOGIC”.



Selezionare “Proprietà”.



Appariranno le proprietà, nella cartella **“Hardware”** ricordarsi il numero della COM, nel nostro caso COM5 (potrebbe nel vostro caso essere diverso).



Controllare che sia spuntato , sulla cartella **“Servizi”** la **“Porta seriale (SPP)”**. Terminare con OK.