


Non comunica con il PC (Bluetooth)



Se sullo schermo del PC compare un messaggio come quello della figura, significa che il modulo **Bluetooth non sta comunicando** con il computer.



Verificare per prima cosa di avere attivato il Bluetooth nel computer, di solito compare un'icona con il simbolo nell'area con le notifiche (in basso a destra).


Come faccio a sapere quale porta usare? Leggere il documento: [Verifica delle porte utilizzate.pdf](#)

Come posso configurare il Bluetooth? Leggere il documento: [Configurazione Bluetooth.pdf](#)




In seguito controllare andando nelle impostazioni del programma che sia attivata su **“Configurazione”** la voce **“Bluetooth”** e nella riga sottostante deve essere presente la relativa Porta **“COMx”**.

Se non sono presenti queste impostazioni selezionare in basso a destra l'icona di **"Configurazione Automatica"**.




Disattivare questi software perché possono compromettere la corretta configurazione. Proseguire con **"OK"**.




Proseguire con **"OK"**.



Apparirà questa finestra di ricerca dell'attrezzatura, dopo una breve attesa apparirà la scritta "VISION[...] pairing..."



Proseguire con "OK".



Proseguire con "OK".

A questo punto troverete nella finestra delle impostazioni la Porta COM assegnata al vostro strumento.

Operazione completata